

Westernprocedure

Baggrund.

Westernproceduren er beskrevet på baggrund af de nordiske, Skandinaviske Westernskytter (SWS) og internationale regler (SASS). Reglerne har været anvendt i de nordiske lande i 10 år uden uheld.

Westernproceduren blev demonstreret 4. august 2009 for Justitsministeriets Skydebane sagkyndige Erik Jensen og Københavns Politi ved Kent Astrup. Det var der ingen bemærkninger til proceduren, idet Erik Jensen understregede at proceduren ikke er en del af banegodkendelsen, men at en beslutning om anvendelse ligger i skytteforeningen

1. Indledning

Westernproceduren (se principskitsen sidst i dokumentet) bygges op om:

- "Stages"-beskrivelse. (banebeskrivelse)
- Skydezone med skydelinie, ladebord og afladebord
- Klarzone
- Ventezone (bl.a. til tilskuere)

2. Stages-beskrivelse.

Stages beskrivelsen udleveres til skytterne før skydningen. Den indeholder:

- Tegning over mål opstilling, kulisse setup med angivelse af boxe (standpladser).
- Ammunitionsbehov.
- Start position.
- Procedure med angivelse af box og rækkefølge/våbenplacering for skydningens gennemførelse.
- Evt. sætning som fremsiges af skytten som klarmelding.

3. Ladebord:

Formål med ladebordet er at sikre en smidig og sikker gennemførelse af skydningen ved at ladning af våbnenes magasiner gennemføres før skydningen ved en særskilt procedure.

Ladebordet placeres med front mod kuglefang, fx sidevold eller skærmvæg.

Ved ladebordet gennemføres ladning af magasiner og tromlen med det korrekte antal skud under kontrol af en standpladsleder med det fornødne kendskab til proceduren, sikkerhedsregler og kontrol af våben.

Ved ladebordet sker der alene:

- Riffel: Ladegrebet føres frem og tilbage så standpladslederen kan se at kammer og magasin er tomt, hvorefter rørmagasinet lades med bundstykket lukket og hammer nede over tomt kammer med piben pegende ind i kuglefanget. Riflen lægges herefter på bordet ligeledes med piben pegende ind i kuglefanget.
- Revolvere(n): Tromlen drejes så standpladslederen kan se at tromlen er tom, hvorefter tromlen lades med maksimalt 5 skud med piben pegende ind i kuglefanget. Kammeret under nedlagt hane skal være tomt. Skytten løfter revolveren så standpladslederen fra siden kan se at hammer er lagt ned over tomt kammer. Revolvere(n) lægges på bordet med piben pegende ind i kuglefanget eller anbringes i

- Haglgevær forbliver tomt, knækket/bundstykket i bagerste stilling. Haglgeværet lægges på bordet med piben pegende ind i kuglefanget.

Dvs. våbnet er ikke skudklart før skytten er på skydelinien og på signal fra banekommandøren:

- Tager ladegreb på riflen
- Spænder hanen på revolveren.
- Lader haglgeværet.

4. Procedure fra ladebord til skydelinje til afladebord.

Når skytten beordres frem til skydelinien fra ladebordet:

- Anbringer skytten revolvere(n) i hylster, hvis dette allerede ikke er sket.
- Skytten tager riffel og haglgevær med hver sin hånd i løbet sådan at munden peger opad.
- Når skytten er fremme ved skydelinien lægges våbnene eller sættes i en holder på standpladserne efter Stages beskrivelse/banekommandørens anvisning. Skytten går til startposition og melder klar.

Skydningen iværksættes på signal fra banekommandøren efter følgende procedure:

- Bane kommandører spørger: "Er skytten klar"
- Skytten melder klar (evt. ved at fremsige den sætning som er anført i stagesbeskrivelsen).
- Banekommandøren siger "Stand by" og starter timerens inden for 1- 3 sekunder.
- Skytten kan skyde når timers bip lyd høres.

Banekommandøren er under hele skydningens afvikling tæt på skytten så han kan vejlede skytten og fysisk kan gribe ind ved sikkerhedsbrud, idet banekommandøren hele tiden følger våbnet og fx kan stanse skydningen ved brud på 170⁰ regelen, kugle i løbet ved for lille ladning.

Når den enkelte skydning er gennemført gør skytten følgende inden standpladsen forlades:

- Revolvere(n) lægges på bordet eller sættes i holder på standpladsen eller anbringes i hylster. Banekommandøren holder øje med at hanen er nede på afskudt patron eller tomt kammer.
- Riffel lægges eller sættes i holder på standpladsen med åbent bundstykke. Banekommandøren holder øje med at bundstykket åben og kammeret og elevator er tom.
- Haglgevær lægges/sættes i holder på standpladsen knækket/med åbent bundstykke. Haglgeværet skal være tomt. Banekommandøren holder øje med at haglgeværet er tomt og knækket/med åbent bundstykke.

Når skytten forlader skydelinien og går til afladebordet gør han:

- Anbringer skytten revolvere(n) i hylster, hvis dette ikke er sket som et led i skydningen.
- Riffel og haglgevær fattes med hver sin hånd i løbet sådan at munden peger opad.

5. Afladebord

Formål med afladebordet er at sikre en smidig og sikker gennemførelse af skydningen ved afladning og kontrol af våben gennemføres efter skydningen ved en særskilt procedure. Afladebordet placeres med front mod kuglefang, fx sidevold.

Når skytten kommer til ladebordet lægges våbnene på bordet med mundingerne pegende ind i kuglefanget.

Ved afladebordet gennemføres afladning og kontrol af at våbnet er afladt af en standpladsleder med det fornødne kendskab til proceduren, sikkerheds regler og kontrol af våben.

6. Træk af revolver fra hylster.

For at give mulighed for at gennemføre skydningerne efter de samme procedurer som gælder i de øvrige Nordiske lande sådan at Westernskytterne gives lige vilkår til træning til deltagelse i Nordiske konkurrencer, kan der gennemføres træk fra hylster når det er en del af skydesekvensen.

Træk fra hylster gennemføres som en sikker bevægelse fra hylster til skudposition og ikke som hurtigtræk.

Revolveren kan affyres ved enten to- eller enhåndsfatning som beskrevet i skydeprogrammet. Hanen må først spændes når revolveren peger i en vinkel på mindst 45° i forhold til lodret.

Ved krydstræk overholdes 170° reglen, dvs. munden skal både under træk og hylstring pege ind foran skydelinien +/- 85°. Dette kan gøres ved at vride kroppen eller stå i en skrå stilling.

Mundingen må på intet tidspunkt – i det horisontale plan – pege uden for skiveopstillingen.

7. Sikkerhedsregler i Klarzonen og Ventezonen.

I Klarzonen og Ventezonen skal våben være afladte og tomme.

Revolvere(n) skal være i hylster eller andet opbevaringsmiddel med hammer nede over et tomt kammer.

Riffel og haglgevær skal være i stativ eller vogn med åbent bundstykke eller knækket.

Våben må ikke håndteres (fx vises frem, repareres) i Klarzonen og Ventezonen. Dette kan kun gøres i et særlig udpeget område (safetyzone)

Når skytten går frem til ladebordet og går fra afladebordet, skal revolvere(n) være i hylster og riffel og haglgevær bæres i hver sin hånd i løbet sådan at munden peger opad.

8. Arbejdsfordeling.

For at sikre en gnidningsfri afvikling af skydningen er det vigtig at alle skytter deltager på skift i rollerne:

- Kontrollant ved Ladebord og afladebord
- 3 Spottere af træffere, forbiere og korrekt rækkefølge i afviklingen af skydningen
- Opsamling af tomme hylstre
- Resultatskriver
- Skal banekommandøren, som normalt også er tidtager, selv skyde, skal han også kunne afløses af en anden banekommandør.

Principskitse for westernbane

